



Hinweise zur Installation von Astrolab unter Windows 10

1. Installation von Astrolab im **Administrator Account**: (Benutzerkonto ab Seite 3)





Klicken sie die „Setup Datei“ an und die Installation startet.


Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung.

Lesen Sie bitte die Information ▼



Der vorgeschlagene **Ziel-Ordner** und **Startmenü-Ordner** ist (im Normalfall) so richtig:





Nun sollte das Astrolab Icon auf Ihrem Desktop zu sehen sein.

Klicken Sie auf das Astrolab Icon .

Es empfiehlt sich vor der Installation selbst ein Arbeitsverzeichnis anzulegen, zum Beispiel "Astrolab-Daten". Nach dem Start von Astrolab kann unter Pfade auf dieses Verzeichnis unter der Option "Arbeitsverzeichnis" gewechselt werden.

Jetzt werden Dateien von „C:\Program Files (x86)\Astrolab“ in Ihr Arbeitsverzeichnis kopiert.


Erklärung:

Es muss möglich sein, daß Astrolab in Dateien im Arbeitsverzeichnis schreiben kann. Bei bestimmten Aktionen in Astrolab werden auch Dateien im Arbeitsverzeichnis gespeichert. Im Verzeichnis „C:\Program Files (x86)“ ist das aus Sicherheitsgründen nicht möglich.

Mögliche Fehler:

Falls die Planeten in der Horoskop-Zeichnung als Buchstaben und Zahlen, angezeigt werden, hat die automatische Font-Installation leider nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Lösung: Klicken Sie im  Explorer im Ordner „C:\Program Files (x86)\Astrolab\“ auf die Datei „aslabwde.TTF“. Es öffnet sich ein Fenster, wo Sie links oben auf „Installieren“ klicken.



Anschließend ist die Schriftart in Ihrem Windows 10 Administrator Account installiert.

Aus Sicherheitsgründen (Viren etc.) sollte der Administrator Account NUR zum Administrieren des Rechners benutzt werden.


Es empfiehlt sich auch, das Astrolab **Arbeitsverzeichnis** auf einer 2. Festplatte (falls im Rechner vorhanden) oder wenigstens auf einer anderen Partition der Festplatte einzurichten.

Die tägliche Benutzung des Rechners (Surfen im Internet etc.) sollte aus einem Benutzerkonto erfolgen.

2. Installation von Astrolab im **Benutzerkonto** (user account):


Loggen Sie sich in Ihrem **Benutzerkonto** ein.

Klicken sie mit der rechten Maustaste, mit „**Als Administrator ausführen**“ auf die „Astrolab Setup Datei“ und die Installation startet.



(Die Installation erfolgt auf die gleiche Weise, wie mit den Bildern auf der ersten Seite (oben) im Administrator Account dokumentiert.)

Nun sollte das Astrolab Icon auf Ihrem Desktop zu sehen sein.

Klicken Sie auf das Astrolab Icon .

Jetzt werden Dateien von „C:\Program Files (x86)\“ in Ihr Arbeitsverzeichnis kopiert.


Erklärung:

*Es muss möglich sein, daß Astrolab in Dateien im Arbeitsverzeichnis schreiben kann.
Bei bestimmten Aktionen in Astrolab werden auch Dateien im Arbeitsverzeichnis gespeichert.
Im Verzeichnis „C:\Program Files (x86)\“ ist das aus Sicherheitsgründen nicht möglich.*

Falls die Planeten in der Horoskop-Zeichnung als Buchstaben und Zahlen, angezeigt werden, hat die automatische Font-Installation leider nicht ordnungsgemäß funktioniert. (siehe oben)

Installation von Astrolab auf einem Windows 10 Rechner mit Dateien von Ihrem bisherigen Rechner.

1. Kopieren Sie alle Dateien und Ordner (incl. der darin enthaltenen Dateien) aus dem Verzeichnis „C:\Program Files (x86)\Astrolab“ ihres bisherigen Rechners auf einen USB-Stick.
2. Kopieren Sie alle Dateien und Ordner (AUTOTEXT, HORTEXT, ZIP und evtl. weitere Ordner incl. der darin enthaltenen Dateien) aus Ihrem **Astrolab Arbeitsverzeichnis** ihres bisherigen Rechners auf einen USB-Stick bzw. eine externe Festplatte.



Falls Sie nicht wissen, wo sich Ihr **Astrolab Arbeitsverzeichnis** auf Ihrem bisherigen Rechners befindet, öffnen Sie Astrolab und klicken auf das Parameter Symbol. 🗄️

Unter der Registerkarte „Pfade“, finden Sie unter „Arbeitsdir“ das **Arbeitsverzeichnis**.

(In diesem Fall heißt das Benutzerkonto „Surfer“.)

3. Vergessen Sie nicht Ihre Horoskopdateien (z.B. „Astro.dat“) ebenfalls zu sichern, falls sich Ihre Horoskopdateien **nicht** in Ihrem Astrolab Arbeitsverzeichnis befinden.

Es ist auch ratsam diese Ordner mit ihren Dateien und Ihre Horoskopdaten zusätzlich auf einem **zweiten Speichermedium** (Festplatte) zu sichern. (USB-Sticks sind nicht immer ein sicheres Speichermedium.)

Die Laufwerke und Pfade befinden sich in der Datei „Aslabwde.ini“ in Ihrem Arbeitsverzeichnis.

Wenn die Laufwerke und Pfade sich auf Ihrem neuen Rechner von den Laufwerken und Pfaden auf Ihrem neuen Rechner unterscheiden, müssen sie die Datei „Aslabwde.ini“ in Ihrem Arbeitsverzeichnis editieren. (Laptops und Windows Tablets haben meist nur ein Laufwerk (C:).)

Hier ein **Auszug** aus der Datei, entsprechend dem oberen Bild der Pfade in der Parameterdatei. In diesem Beispiel liegt das Astrolab Arbeitsverzeichnis im Benutzerkonto „Surfer“ unter „Documents“.

```
Extpath=D:\Users\Surfer\Documents\Astrolab\EPH\  
Ortpath=D:\Users\Surfer\Documents\Astrolab\ORTE\  
Textpath=D:\Users\Surfer\Documents\Astrolab\HORTEXT\  
AutoTextpath=D:\Users\Surfer\Documents\Astrolab\AUTOTEXT\  
ZipPath=D:\Users\Surfer\Documents\Astrolab\ZIP\  
Exportpath=D:\Users\Surfer\Documents\Astrolab\  
WorkPath=D:\Users\Surfer\Documents\Astrolab\
```

Wenn Sie nur **eine** Festplatte bzw. SSD in Ihrem neuen Rechner haben, muss das Laufwerk **C:** sein. Sie müssen die Pfade entsprechend Ihres neuen Rechners anpassen, **bevor sie Astrolab starten**.

Installation von Astrolab auf einem Windows 10 Rechner mit Dateien von Ihrem bisherigen Rechner im **Administrator Account**.


Loggen Sie sich in Ihrem Administrator Account ein.


1. Kopieren Sie alle Dateien und Ordner (incl. der darin enthaltenen Dateien) aus dem Verzeichnis „C:\Program Files (x86)\Astrolab“ ihres bisherigen Rechners von Ihrem USB-Stick in das Verzeichnis „C:\Program Files (x86)\Astrolab“ Ihres neuen Rechners.
2. Erstellen Sie ein Verzeichnis Astro auf Ihrem neuen Rechner. (Z.B. „C:\Astro“)
3. Kopieren Sie alle Dateien und Ordner (AUTOTEXT, HORTEXT, ZIP und evtl. weitere Ordner incl. der darin enthaltenen Dateien) aus Ihrem **Astrolab Arbeitsverzeichnis** ihres bisherigen Rechners vom USB-Stick bzw. einer externen Festplatte in das Verzeichnis „C:\Astro“.
4. **Editieren** Sie in der Datei „Aslabwde.ini“ die Zeilen für das Laufwerk und die Pfade entsprechend:

```
Extpath=C:\Astro\Astrolab\EPH\  
Ortpath=C:\Astro\Astrolab\ORTE\  
Textpath=C:\Astro\Astrolab\HORTEXT\  
AutoTextpath=C:\Astro\Astrolab\AUTOTEXT\  
ZipPath=C:\Astro\Astrolab\ZIP\  
Exportpath=C:\Astro\Astrolab\  
WorkPath=C:\Astro\Astrolab\  

```

Nach dem Editieren das Speichern im Editor nicht vergessen. 😊

5. Navigieren Sie mit dem  Explorer zum Verzeichnis „C:\Program Files (x86)\Astrolab“ und erstellen (mit der rechten Maustaste aus dem Menüfenster) eine Verknüpfung der Astrolab Programmdatei (Anwendung) zu Ihrem Desktop.



Astrolab sollte sich nun, durch klicken auf das Icon, starten lassen.

Falls sich Astrolab nicht starten läßt, weist das auf „Probleme“ mit den Benutzerrechten der Dateien oder der Verzeichnisse hin. In diesem Fall wird eventuell der Rat eines Spezialisten benötigt, da es sich um ein Problem der Benutzerrechte in Windows 10 handelt.

Installation von Astrolab auf einem Windows 10 Rechner mit Dateien von Ihrem bisherigen Rechner im **Benutzerkonto**.

Loggen Sie sich in Ihrem **Administrator Account** ein.

1. Kopieren Sie alle Dateien und Ordner (incl. der darin enthaltenen Dateien) aus dem Verzeichnis „C:\Program Files (x86)\Astrolab“ ihres bisherigen Rechners von Ihrem USB-Stick in das Verzeichnis „C:\Program Files (x86)\Astrolab“ Ihres neuen Rechners.

Melden Sie sich in Ihrem **Administrator Account** ab und melden sich in Ihrem **Benutzerkonto** an.

2. Erstellen Sie ein Verzeichnis in Ihrem **Benutzerkonto** auf Ihrem neuen Rechner.

Zum Beispiel: **C:\Users\IhrBenutzername\Documents**\Astrolab


3. Kopieren Sie alle Dateien und Ordner (AUTOTEXT, HORTEXT, ZIP und evtl. weitere Ordner incl. der darin enthaltenen Dateien) aus Ihrem **Astrolab Arbeitsverzeichnis** ihres bisherigen Rechners vom USB-Stick bzw. einer externen Festplatte in das Verzeichnis von Ihnen erstellte Verzeichnis.


Zum Beispiel: **C:\Users\IhrBenutzername\Documents**\Astrolab

4. **Editieren** Sie in der Datei „**Aslabwde.ini**“ die Zeilen für das Laufwerk und die Pfade entsprechend:

```
Extpath=C:\Users\IhrBenutzername\Documents\Astrolab\EPH\  
Ortpath=C:\Users\IhrBenutzername\Documents\Astrolab\ORTE\  
Textpath=C:\Users\IhrBenutzername\Documents\Astrolab\HORTEXT\  
AutoTextpath=C:\Users\IhrBenutzername\Documents\Astrolab\AUTOTEXT\  
ZipPath=C:\Users\IhrBenutzername\Documents\Astrolab\ZIP\  
Exportpath=C:\Users\IhrBenutzername\Documents\Astrolab\  
WorkPath=C:\Users\IhrBenutzername\Documents\Astrolab\
```

Nach dem Editieren das Speichern im Editor nicht vergessen. 😊

5. Navigieren Sie mit dem  zum Verzeichnis „C:\Program Files (x86)\Astrolab“ und erstellen (mit der rechten Maustaste aus dem Menüfenster) eine Verknüpfung der Astrolab Programmdatei (Anwendung) zu Ihrem Desktop.



Astrolab sollte sich nun, durch klicken auf das Icon, starten lassen.

Falls sich Astrolab nicht starten läßt, weist das auf „Probleme“ mit den Benutzerrechten der Dateien oder der Verzeichnisse hin. In diesem Fall wird eventuell der Rat eines Spezialisten benötigt, da es sich um ein Problem der Benutzerrechte in Windows 10 handelt.

Falls die Planeten in der Horoskop-Zeichnung als Buchstaben und Zahlen, angezeigt werden, muss die Font-Installation manuell durchgeführt werden. (siehe oben)